



文件和注册表的最低读写要求

彭博终端

彭博 Office 工具

2020 年 11 月 10 日

版本: 9.0

本文档提供运行彭博终端、彭博 Office 工具以及接收这些产品软件的自动更新所需的 Windows 文件和注册表最低读写要求。请联系您的 IT 或服务台，获取有关您电脑上这些权限的更多帮助。

文件夹和文件权限

彭博终端的默认安装目录为“\blp”。在安装时可自定义此位置，不会影响自动更新。

请注意：安装彭博终端需要获得下列写入权限的本地管理权限：

- %ProgramData%\{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx} - GUID 值可由于完整管理员权限安装的版本不同而有所变化
- %temp%
- %appdata%

彭博 Office 工具（包括在彭博终端软件中）的安装以及彭博 Office 工具的自动更新需要获取下列执行权限：

- %ProgramData%\miaXXXX.tmp\bxlain.exe - 其中%ProgramData%\miaXXXX.tmp 是安装程序创建的临时文件夹，“XXXX”是生成的十六进制占位符。

用户还必须获取下列“完全控制”权限：

- 彭博根目录（例如：C:\blp）
- %temp%\Bloomberg (及其子目录)
- %localappdata%\Bloomberg (及其子目录)

不得删除下列文件夹及其内容：

- %localappdata%\Bloomberg
- %appdata%\Microsoft\Word\Startup
- %temp%\Bloomberg
- %ProgramData%\{xxxx xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx }

注册表权限

用户必须具有或被授予下列注册表项的必要权限或“完全控制”权限：

- 64 位操作系统
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Bloomberg L.P.
（以及在此注册表项下创建的所有项）
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

用户可具有或被授予必要权限或下列“完全控制”权限，而不是“Uninstall”下的所有权限：

64 位操作系统上的 32 位彭博 Office 工具

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Bloomberg Office Tools (32-Bit)

64 位操作系统上的 64 位彭博 Office 工具

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Bloomberg Office Tools (64-Bit)

注意：自 2020 年 1 月起，彭博 Office 工具不再支持 32 位版本的 Windows 操作系统。

Windows 7、8 和 10 的必要权限

- 查询值
- 设置值
- 创建子项
- 枚举子项
- 通知
- 删除
- 读取控制

Windows 7、8 和 10 的非必要权限

- 创建链接
- 写入 DAC
- 写入所有者

彭博安装程序

完成彭博终端的安装，需要短文件名（8.3 文件名）。可在命令提示符中执行以下操作来确认系统中的短文件名支持：`dir /x c:\`

